COMPARTIR EL SISTEMA EN RED

PARTE I - Configuración del equipo SERVIDOR:

Consideraremos para este ejemplo como nombre del equipo servidor SERVER y el sistema instalado en la unidad de D:

Propiedades	: Data (D:)		:	En Este equipo ubique la unidad de
Seguridad	Versiones anteriore	s Cuota	Personalizar	
General	Herramientas	Hardware	Compartir	Presione el botón derecho del Mouse
Tipo: Disco local Sistema de archivos: NTFS			Seleccione PROPIEDADES - **•Pestaña COMPARTIR .	
Espacio u	sado: 12	965.306.368 bytes	12,0 GB	En la ventana emergente seleccione
Canacida		069 970 144 butes	021 CP	Uso Compartido Avanzado
oupucidu	ſ		501 GB	Y se abrirá la ventana:
	Unidad	ID:	<u>D</u> etalles	Compartir esta carpetal
Comprimir e	esta unidad para ahorra	r espacio en disc	D	Nombre del recurso compartido:
Permitir que los archivos de esta unidad tengan el contenido indizado además de las propiedades de archivo			ontenido	Agregar Quitar Establecer el límite de usuarios simultáneos en: 20
	Aceptar	Cancelar	Apli <u>c</u> ar	Comentarios:
irque la c	opción Comp	artir esta	carpeta	Permisos Caché
	[Aplicar] y	[Aceptar]		Aceptar Cancelar Aplicar

Si el procedimiento está bien realizado debiera visualizar algo similar a:

 Propiedades 	: Data (D:)		×				
Seguridad	Versiones anteriore	s Cuota	Personalizar				
General	General Herramientas		Compartir				
Uso compartido de carpetas y archivos de red D:\ Compartido							

Softmas Ltda. – <u>www.softmas.cl</u> – <u>soporte@softmas.cl</u> – (61)2 613680

Y en Este Equipo:

Observe que apareció una pequeña flecha de color verde en este ejemplo.



PARTE II - Configuración de La ESTACION DE TRABAJO:

(Llamaremos estaciones de trabajo a aquellos equipos que están conectados en su red y en los cuales UD. desea trabajar en nuestro sistema que esta instalador en otro computador)



De esta manera se agregará en **Mi PC** un nuevo disco duro, cuyo siguiente forma:



Parte III Creación del Acceso directo

En el equipo Estacion de Trabajo, busque la CARPETA DE INSTALACION: En RED – la Unidad de Disco compartida SOFTMAS y MasCONT:



En la carpeta MasCONT busque el archivo MMENU.BAT:

Presione con Botón Derecho y elija [ENVIAR A ESCRITORIO].

🚞 > Este equipo > Data (D:) > softmas > masco	~ C	Buscar en mascont	ρ	
Nombre	Fecha de modificación	Тіро	Tamaño	
minven01.ntx	21-11-2017 8:25	Archivo NTX	2 KB	
minven02.ntx	21-11-2017 8:25	Archivo NTX	2 KB	
	15-06-2015 15:37	Archivo DBF	1 KB	
🐻 mmenu	10-05-2013 15:14	Archivo por lotes	1 KB	
🗋 mrenta01.ntx	21-11-2017 8:25	Archivo NTX	2 KB	
MRENTAS.DBF	15-06-2015 15:37	Archivo DBF	1 KB	1
SIEGADET.DBF	18-08-2020 8:11	Archivo DBF	1 KB	
🗋 siegas01.ntx	26-07-2020 17:42	Archivo NTX	2 KB	
🗋 siegas02.ntx	26-07-2020 17:42	Archivo NTX	2 KB	
SIEGASTO.DBF	18-08-2020 8:10	Archivo DBF	1 KB	

RECOMENDACIONES:

 Si no encuentra el archivo mencionado, ordene POR NOMBRE y baje hasta la letra M. Para su comodidad y evitar posibles errores, cambie el nombre del Icono en el escritorio por: MasREMU/CONT.

	Dragiona al batén deresta dal Mayos satura al
MMENU Access direct	Presione el boton derecho del MOUSE SODIE el
1 KB	acceso directo:
<u> </u>	[PROPIEDADES] – [CAMBIAR ICONO]
	are the second se
4 ****	
Propiedades de MM	ENU 🛛 📝 🔀
General Acceso direc	to Opciones Fuente Diseño Colores Compatibilidad
MMENU	1
Tipo de destino:	Archivo por lotes MS-DOS
Ubicación de destino:	masremu
<u>D</u> estino:	F:\softmas\masremu\MMENI/.BAT
l <u>n</u> iciar en:	F:\softmas\masremu
<u>T</u> ecla de método abreviado:	Ninguno
<u>Ej</u> ecutar:	Ventana normal
C <u>o</u> mentario:	
Buscar destino	Cambiar <u>i</u> cono Propiedades avan <u>z</u> adas
	Aceptar Cancelar Aplicar

Y Además cambie la imagen del icono:

En la siguiente ventana, presione **[EXAMINAR]** y busque en la Ruta: **Mi Pc - Disco C: - carpetas SOFTMAS – MasREMU/CONT**

Archivo **masremu.ICO** (mascont.ICO), que le dará la imagen al acceso directo para entrar al sistema.

Una vez ubicado el archivo presione [ABRIR]:



Finalmente [ACEPTAR]



Cambiar icono	? 🗙
Buscar iconos en este archivo:	
F:\softmas\masremu\masremu.exe	Examinar
Seleccione un icono de la lista siguiente:	
<u><</u>	<u>></u>
Ace	ptar Cancelar

Y con este último paso, podrá hacer uso del sistema a través de la red y trabajar con normalidad.

Si tiene alguna consulta, no dude en contactarse con nosotros para que lo podamos ayudar.

RECUERDE:

ES IMPORTANTE HABILITAR UNA CLAVE POR CADA USUARIO DEL SISTEMA EN RED